

Connecteur iXbus V2

Configuration du connecteur

La configuration du connecteur est réalisée dans le fichier
[INSTALL_MULTIGEST]\bin\ixbus\config2.ini

Description de la section SERVICE

Propriété	Description
BASEURI	Url racine du site web hébergeant l'application iXParapheur
URLAPI	URL de l'API REST (facultatif, par défaut = api/parapheur/v1)
TOKENNAME	Nom de la clé API (Token) envoyé dans les entêtes HTTP (facultatif, par défaut = IXBUS_API)
TOKEN	Clé de l'API (également appelée token API) envoyée à chaque requête HTTP afin d'accéder aux fonctionnalités de l'API
USEPWDTOKEN	Active l'utilisation d'une clé API associée à un parapheur et définit dans la colonne mot de passe de l'administration des parapheurs (facultatif, par défaut = 0)
HTTPLOGIN	Login d'identification HTTP si l'authentification HTTP est activée (facultatif)
HTTPPASSWORD	Mot de passe d'identification HTTP si l'authentification HTTP est activée (facultatif)
AUTHTYPE	Type d'authentification HTTP si l'authentification HTTP est activée. 1 = BASIC, 2 = DIGEST (facultatif, par défaut = 1)
PROXYHOST	Nom du serveur Proxy si actif pour l'accès au service web (facultatif)
PROXYPORT	Port du serveur Proxy si actif pour l'accès au service web (facultatif)
PROXYLOGIN	Login d'authentification au serveur Proxy si actif pour l'accès au service web (facultatif)
PROXYPWD	Mot de passe d'authentification au serveur Proxy si actif pour l'accès au service web (facultatif)
SSLVERIFYPEER	Active la vérification du certificat si l'accès au service web est en HTTPS (facultatif)
DELETEFOLDER	Active la suppression du dossier dans Isbus2 après retour dans Multigest. Par défaut les dossiers sont archivés (facultatif, par défaut = 0)
LOGIN	Rédacteur du dossier par défaut. Utilise sinon le compte dans l'administration des parapheur si définit (facultatif)
NATURE	Nature du dossier par défaut. Utilise sinon le type dans l'administration des parapheur si définit (facultatif)
SENDCREATOR	Active l'utilisation du login du compte GED comme rédacteur (facultatif, par défaut = 0)
KEYWORD	Ajout de mots clés par défaut à la création du dossier (facultatif)
ADDCOMMENT	Active l'ajout du commentaire workflow aux mots clés envoyés à la création du dossier (facultatif, par défaut = 0)

Propriété	Description
TIMEOUT	Délai maximum en secondes d'une connexion aux services web (facultatif, par défaut = 600)

NB : Les valeurs utilisées pour la propriété TOKEN doivent être récupérées depuis un compte utilisateur Ixbus.

Description de la section DEBUG

Propriété	Description
LEVEL	Définit le niveau de logs et tracers par la combinaison des valeurs présentées ci-dessous
LOGS	Chemin du dossier de stockage des logs et tracers

NB : Valeurs combinables pour l'option LEVEL

1 = Active l'enregistrement du log des erreurs dans le fichier errors-log
xxxx-xx-xx xxh.log

2 = Active l'enregistrement du log des requêtes http des services web dans le fichier trace-log xxxx-xx-xx xxh.log

4 = Active l'enregistrement du log des réponses http des services web dans le fichier trace-log xxxx-xx-xx xxh.log

Exemple : 7 active tous les logs , 6 active les logs des requêtes et réponses http

1.1.2. Exemple de fichier de configuration

```
SERVICE]
BASEURI=https://editeurs.ixbus.net
URLAPI=api/parapheur/v1
TOKENNAME=IXBUS_API
TOKEN=33b50124-efb3-4181-947b-3f19956ecb4d
LOGIN=EFALIA_Api
NATURE=Bons de commande
HTTPLOGIN=
HTTPPASSWORD=
AUTHTYPE=
PROXYHOST=
PROXYPORT=
PROXYLOGIN=
PROXYPWD=
SSLVERIFYPEER=
USEPWDTOKEN=
SENDCREATOR=
KEYWORD=
ADDCOMMENT=1
DELETEFOLDER=1
TIMEOUT=600
```

```
[TRACE]
LEVEL=7
```

LOGS=D:\Deve\www\multigest\bin\ixbus\logs