Connecteur iXbus V2

Configuration du connecteur

La configuration du connecteur est réalisée dans le fichier [INSTALL_MULTIGEST]\bin\ixbus\config2.ini

Description de la section SERVICE

| Propriété | Description |
|---------------|---|
| BASEURI | Url racine du site web hébergeant l'application iXParapheur |
| URLAPI | <pre>URl de l'API REST (facultatif, par défaut = api/parapheur/v1)</pre> |
| TOKENNAME | Nom de la clé API (Token) envoyé dans les entêtes HTPP (facultatif, par défaut = IXBUS_API) |
| TOKEN | Clé de l'API (également appelée token API) envoyée à chaque requête HTTP afin d'accéder aux fonctionnalités de l'API |
| USEPWDT0KEN | Active l'utilisation d'une clé API associée à un parapheur et définit dans la colonne mot de passe de l'administration des parapheurs (facultatif , par défaut = 0) |
| HTTPLOGIN | Login d'identification HTTP si l'authentification HTTP est activée (facultatif) |
| HTTPPASSWORD | Mot de passe d'identification HTTP si l'authentification HTTP est activée (facultatif) |
| AUTHTYPE | Type d'authentification HTTP si l'authentification HTTP est activée. 1 = BASIC, 2 = DIGEST (facultatif, par défaut = 1) |
| PR0XYH0ST | Nom du serveur Proxy si actif pour l'accès au service web (facultatif) |
| PR0XYP0RT | Port du serveur Proxy si actif pour l'accès au service web (facultatif) |
| PROXYLOGIN | Login d'authentification au serveur Proxy si actif pour l'accès au service web (facultatif) |
| PROXYPWD | Mot de passe d'authentification au serveur Proxy si actif pour l'accès au service web (facultatif) |
| SSLVERIFYPEER | Active la vérification du certificat si 'accès au service web est en HTTPS (facultatif) |
| DELETEFOLDER | Active la suppression du dossier dans Isbus2 après retour dans Multigest.Par défaut les dossiers sont archivés (facultatif, par défaut = 0) |
| LOGIN | Rédacteur du dossier par défaut. Utilise sinon le compte dans l'administration des parapheur si définit (facultatif) |
| NATURE | Nature du dossier par défaut. Utilise sinon le type dans l'administration des parapheur si définit (facultatif) |
| SENDCREATOR | Active l'utilisation du login du compte GED comme rédacteur (facultatif, par défaut = 0) |
| KEYW0RD | Ajout de mots clés par défaut à la création du dossier(facultatif) |
| ADDCOMMENT | Active l'ajout du commentaire workflow aux mots clés envoyés à la création du dossier (facultatif, par défaut = 0) |

Propriété

Description

TIMEOUT

Délai maximum en secondes d'une connexion aux services web (facultatif, par défaut = 600)

NB : Les valeurs utilisées pour la propriété TOKEN doivent être récupérées depuis un compte utilisateur Ixbus.

Description de la section DEBUG

Propriété

Description

LEVEL

Définit le niveau de logs et tracers par la combinaison des

valeurs présentées ci-dessous

LOGS

Chemin du dossier de stockage des logs et tracers

NB: Valeurs combinables pour l'option LEVEL

1 = Active l'enregistrement du log des erreurs dans le fichier errors-log
xxxx-xx-xx xxh.log

2 = Active l'enregistrement du log des requêtes http des services web dans le fichier trace-log xxxx-xx-xx xxh.log

4 = Active l'enregistrement du lo du log des réponses http des services web dans le fichier trace-log xxxx-xx-xx xxh.log

Exemple : 7 active tous les logs , 6 active les logs des requêtes et réponses http

1.1.2. Exemple de fichier de configuration

SERVICE]

BASEURI=https://editeurs.ixbus.net

URLAPI=api/parapheur/v1

TOKENNAME=IXBUS API

TOKEN=33b50124-efb3-4181-947b-3f19956ecb4d

LOGIN=EFALIA Api

NATURE=Bons de commande

HTTPLOGIN=

HTTPPASSWORD=

AUTHTYPE=

PROXYHOST=

PROXYPORT=

PROXYLOGIN=

PROXYPWD=

SSLVERIFYPEER=

USEPWDTOKEN=

SENDCREATOR=

KEYWORD=

ADDCOMMENT=1

DELETEFOLDER=1

TIMEOUT=600

[TRACE]

LEVEL=7

LOGS=D:\Deve\www\multigest\bin\ixbus\logs