

Configuration IIS

Dès que FileDirector Server a été installé et configuré, il peut être nécessaire de modifier les paramètres IIS de l'application FileDirector, selon la façon dont le système est utilisé.

Durant la configuration de FileDirector, une application est créée dans le site web sélectionné. Le nom de l'application est choisi pendant l'installation. La valeur par défaut est **FileDirector**.

Les paramètres de sécurité de cette application doivent être changés pour s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés ont accès à FileDirector. Les paramètres requis différeront selon le fait d'utiliser pour s'authentifier des comptes utilisateurs Windows ou des comptes utilisateurs internes à FileDirector.

Ouvrez la console de Management d'Internet Information Services :

Windows 2008

Démarrer → Paramètres → Outils d'Administration → Internet Information Services Manager.

Windows 2012

Panneau de Contrôle → Outils d'Administration → Internet Information Services Manager.

Authentication FileDirector

Les paramètres d'authentification par défaut de FileDirector sont **Authentication de Base** et

Authentication Windows.

Sélectionnez le répertoire virtuel de FileDirector et ouvrez **Authentication**.

Pour l'Authentication par Comptes Windows

Désactivez Authentication Anonyme et activez l'Authentication de base et l'Authentication Windows.

Pour l'Authentication par Comptes FileDirector

Activez l'Authentication Anonyme et désactivez l'Authentication de base et l'Authentication Windows.

Authentication pour FileDirector Web

Les paramètres de sécurité de cette application doivent être changés pour s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés ont accès à FileDirector. The settings required will differ depending upon whether Windows User accounts or

the FileDirector internal user accounts are used for authentication.

Pour l'Authentification avec des comptes Windows

Désactivez Authentification Anonyme et activez *Emprunt d'identité ASP.NET*, *Authentification de Base* et *Authentification Windows*.

Pour l'Authentification avec des comptes FileDirector

Activez *Authentification Anonyme* et désactivez Emprunt d'identité ASP.NET, Authentification de Base et Authentification Windows.

Authentification pour le répertoire Setups

La sécurité du dossier du répertoire virtuel doit être mise à *Accès Anonyme* pour permettre aux postes sur le réseau d'installer à partir de la page d'installation FileDirector.

Activez l'*Authentification Anonyme* et désactivez toutes les autres options

En-têtes de réponse http pour le répertoire Setups

Sélectionnez *Définir les en-têtes Communs* et choisissez *Expiration du contenu Web : Après 5 minutes*.