

Mise à niveau et mise à jour

Expiration de la maintenance

La licence de FileDirector doit se trouver dans une période de maintenance valide pour permettre d'effectuer une mise à niveau ou une mise à niveau. Veuillez vérifier la date d'expiration de la maintenance présente dans la licence. Vous trouvez ces informations sur le FileDirector server en utilisant le Config Utility ou dans Enterprise Manager.

Si la date de maintenance est dépassée, le contrat d'entretien doit être reconduit. Contactez votre revendeur autorisé. Vous devez importer une licence renouvelée pour étendre la maintenance.

Veuillez lire le chapitre [Licence FileDirector](#)

Attention

Tout mise à jour de FileDirector, incluant le remplacement d'une simple DLL ne peut se faire que si la maintenance est valide.

Sauvegarde des données

Web.config

Les réglages de configuration de l'ancienne version se trouvent dans le répertoire virtuel FileDirector dans le fichier web.config. L'ancien fichier web.config devra être sauvegardé avant une mise à jour. Lors d'une mise à jour, l'ancien web.config est mis à jour.

Base de données

La Configuration et toutes les informations de documents sont stockées en bases. Sauvegarder les bases peut être réalisé en utilisant des sauvegardes automatiques à partir de tâches programmées dans SQLServer ou être effectuée par la sauvegarde physique des fichiers FD_XXX.mdf et FD_XXX.ldf.

(XXX représente l'ID unique d'un gestionnaire DTD).

Documents

Les données des documents des gestionnaires DTD se trouvent dans le répertoire filedirector.data. Sous ce répertoire est stocké le sous-répertoire FD_XXX.CAB (XXX indique l'ID unique du gestionnaire correspondant). Ces données doivent être sauvegardées.

Mise à jour d'Enterprise Manager et des gestionnaires DTD

L'Enterprise Manager doit être désinstallé et réinstallé afin de le mettre à jour ; Voir

[Installation d'Enterprise Manager.](#)

Mise à jour des gestionnaires DTD

Après le test du serveur, démarrez l'**Enterprise Manager**. Afin de mettre à jour un gestionnaire DTD, sélectionnez **Gestionnaires DTD** dans Enterprise Manager puis choisissez dans la partie basse de la fenêtre, les gestionnaires que vous voulez mettre à jour et utilisez la commande **Mise à jour Gestionnaire DTD** dans le menu clic droit de la souris.

Le numéro de version doit être affiché avec le nom du gestionnaire DTD et sa description.

Mise à jour des clients

Plug-ins pour WinClient

Si vous disposez de versions antérieures des Plug-ins installés dans le WinClient, ils doivent être mis à jour vers les nouvelles versions. La barre d'outils pour les plug-ins peut être activée et désactivée dans le menu.

Pour l'installation et l'utilisation des Plug-ins, référez-vous au guide utilisateur.

Information

Si un PlugIn n'est pas encore disponible pour la version actuelle, veuillez contacter votre revendeur

Transférer les réglages particuliers du WinClient

Pour définir des entrées directement pour le WinClient, les paramètres peuvent être configurés dans le fichier **app.xml** sur le client. Ce fichier peut être trouvé dans le chemin du programme du WinClient.

Si ces paramètres doivent être repris ou configurés lors d'une mise à jour ou d'une nouvelle installation, ils doivent être transférés au serveur pour les distribuer lors d'un déploiement client.

Migration de documents ScanFile

L'outil de migration peut transférer les documents stockés dans ScanFile vers FileDirector. Ceci se trouve sur le CD d'installation. Les instructions pour

cet outil se trouvent dans le même dossier.