

Fichiers de configuration

Contenu des fichiers de configuration

Paramétrage webserveur.ini (18/05/2020)

```
[GENERAL]
BANETTEPATH=D:\GED\DATA\bannettes
    ## Répertoire de stockage global des bannettes
TRASHPATH=D:\GED\DATA\bannettes\corbeille
    ## Répertoire de stockage de la corbeille des bannettes
INSTALLDIR=D:\GED\APPLI\Multigest
    ## Chemin du répertoire d'installation de Multigest
TMPIMG=D:\GED\APPLI\Multigest\tmpimg
    ## Répertoire de stockage des fichiers temporaires de consultation
PUBLICATION=D:\GED\APPLI\Multigest\mailing
AUTH=0
    ## Type d'authentification
        ## 0 = Standard
        ## 1 = NTLM Internet Explorer
        ## 2 = NTLM Tous navigateur (IE + Firefox ou Chrome selon le
paramètre NTLM_AUTH_BROWSER)
        ## 3 = WSS0
SSL=0
    ## Activation du mode SSL
LANG=FR
    ## Langue par défaut de Multigest
BDD=MYSQL
    ## Type de base de données
ADMIN_MAIL=
    ## Si la case « Zipper » est activée :
        ## Tous les fichiers sont envoyés dans une même archive zip
    ## Si la case « Zipper » n'est pas activée :
        ## Tous les fichiers sont envoyés tels quels unitairement,
sauf les fichiers de type eml qui sont envoyés chacun dans une archive zip
portant leur nom
BANDEAU=
VISIOSETTINGS=
EXCEPTIONEXTS=
    ## Liste des extensions non autorisées en GED
ADMIMP_FORMAT=html
    ## Format d'impression par défaut (html ou pdf)
LIMIT_EXPORT=2000
    ## Nombre maximum de dossiers GED exportés (exports standards, csv,
portables)
LIMIT_PRINT=2000
    ## Nombre maximum de dossiers GED imprimés (depuis la liste de
résultats)
```

```
LIMIT_FUSION=2000
    ## Nombre maximum de dossiers GED fusionnés (depuis la liste de
    résultats)
MODELE=D:\GED\APPLI\Multigest\modele
    ## Répertoire de stockage des modèles de fichiers (office ou autre)
STOCK_MAIL=D:\GED\APPLI\Multigest\tmpmails
    ## Répertoire de stockage des emails récupérés depuis des boîtes pop
    ou imap
EXPORT_PORTABLE=D:\GED\APPLI\Multigest\exports
    ## Répertoire de stockage des exports générés par la GED
EXPORT_STANDARD_NO_ZIP=0
    ## Version minimale 9.5.3 svn 14287
    ## Permet de ne pas générer de zip pour les exports standards
    (spe client: Grand Vision)
SESSION=86400
    ## Durée maximum des sessions de connexion (en secondes)
INSTANCE=120
    ## Durée maximum de vie du pack collaboratif (en secondes)
ENVIRONNEMENT=RECETTE
    ## Permet (si égal à RECETTE) de changer les couleurs de
    l'application
IMPORTMGEST=D:\GED\APPLI\Multigest\ImportMgest
    ## Répertoire contenant le module d'Import standard
MAXDAY_PORTEFEUILLE=60
NOAGEST=
    ## Port sur lequel se trouve NOAGEST
BROWSER_OPENMODE=0
    ## 0 = mode par défaut de la GED (popup)
    ## 1 = mode page web standard
    ## 2 = mode page web standard (accès aux barres de menu et de
    statuts)
MAILTO_SPECHAR=0
    ## Désactivation de l'affichage des accents dans le corps des mails
    avec la commande mailto
MOD_SPECIFIC=
PHPEXECPTH=D:\GED\APPLI\php5640
    ## Chemin d'installation de php
STATUSBAR=
PORTAIL_DIFF_USE_EXE=1
    ## Force l'utilisation de l'exécutable ImapPopMgest.exe pour l'envoi
    des mails concernant le portail de diffusion
PORTAIL_DIFF_EXP_DEFAULT_MAIL=no-reply@efalia.com
    ## Paramétrage de l'adresse mail expéditrice des mails de
    notification. Fonctionne pour les listes de diffusion seulement
PORTAIL_DIFF_CONN=1
    ## Version minimale 9.1.0 svn 8027
    ## 0 = Connexion au portail web de diffusion par mot de passe
    ## 1 = Connexion au portail web de diffusion par numéro de
    session (connexion dite automatique)
PORTAIL_DIFF_NUMBER_BLOCK_SEND_MAIL
    ## Portail diffusion : nombre limite de mails pouvant être envoyé
```

```

lors de la génération d'une vue : blocage de l'envoi des mails si le nombre
est atteint
CONTACT_FIELDS_REQ_AND_CONCAT=
    ## Sert au paramétrage du formulaire de contact : définit les champs
    devant être obligatoires et devant servir dans le libellé de concaténation
    visible dans les interfaces (ex : popup d'ajout de destinataires d'une
    liste).
        ## Les valeurs de champs possibles sont :
    lastname,firstname,mail,address,addressTwo,city,postalCode,country,proPhone,p
    ersoPhone,proMobile,persoMobile,company,job
        ## Si vide ou manquant, les champs par défaut sont :
    lastname,firstname.
CONTACT_FIELDS_REQ=
    ## Sert au paramétrage du formulaire de contact : définit les champs
    devant être obligatoires.
        ## Les valeurs de champs possibles sont les mêmes que pour le
    paramétrage de CONTACT_FIELDS_REQ_AND_CONCAT
        ## Si vide ou manquant, les champs par défaut sont : mail.
PUBLIPOSTAGE=1
    ## Active le publipostage des document Word lors de l'import via
    Modèle
        ## Les champs présents dans le fichier Word doivent être
    construis [NOMCHAMP1] [NOMCHAMP2]
        ## Si des champs contact sont présents dans la structure de
    l'armoire alors chaque contact sera BC1_CONTACT_lastname puis
    BC2_CONTACT_lastname
        ## Pour bien fonctionner il faut une installation de Word sur
    le serveur.
        ## Il faut également activer le mode interactif dans l'outils
    "dcomcnfg.exe"
            ## Exécuter dcomcnfg.exe
            ## aller dans Ordinateurs > Poste de travail >
    Configuration DCOM
            ## Chercher "Document Microsoft Office Word 97 -
    2003" ou "Microsoft Word 97 - 2003 Document"
            ## Faire clic droit "Propriétés"
            ## Onglet "Identité" cocher "L'utilisateur
    interactif"
SEARCHEMPTY=1
    ## (spe client: Grand Vision)
    ## Version minimale 9.5.3 svn 14277
    ## Permet d'autoriser ou de brider la recherche sur les armoires sans
    saisie de critères (peut poser des soucis sur des grosses bases client)
        ## 0 = ne pas autoriser la recherche sans critères
        ## 1 = (par défaut) autoriser la recherche sans critères
[MGMULTIVIEWER]
ONLY_OFFICE_SERVER=(Obsolète)
    ## Url d'accès au serveur Only Office. Ex: http://192.168.3.38:8085
PDFTRON_STAMP_PATH=
    ## Répertoire de stockage des tampons. Ex: C:\Program
    Files\Multigest\stamps

```

```
PDFTRON_STAMP_EXT=
    ## Extensions autorisées pour les tampons. Ex: png;jpg;jpeg
ONLY_OFFICE_PROXY_REDIRECT=officeviewer
    ## Nom du dossier url pour la redirection OnlyOffice (ex :
officeviewer pour l'url http://localhost/officeviewer) pour une utilisation
de la redirection en multi-domaine et/ou multi-port

[WORKFLOW]
REF_PATH=
    ## chemin utilisé pour le stockage des documents commun défini en
référence dans un processus
MGWFDB=mgworkflow
    ## Base de données utilisée pour le workflow. (défaut mgworkflow)
DISPLAYTAB=1
    ## [version >= 9.1]
    ## 0 = pas d'onglet workflow affiché sur la page d'accueil.
(défaut 0)
    ## 1 = accès direct à l'interface de supervision workflow via
un clic sur l'onglet
    ## 2 = réactive l'accès à l'onglet workflow version <=9.0
BOARDOPENMODE=0
    ## Type d'ouverture de l'interface de validation depuis le tableau de
bord (applicable que pour IE). (défaut 0)
    ## 0 = mode popup dhtmlx (intégré à la fenêtre en cours)
    ## 1 = mode popup classique (nouvelle fenêtre)
TYPEPOPUPCOMMENT=0
    ## Type d'affichage des commentaires dans le popup ouvert depuis le
tableau de bord. (défaut 0)
    ## 0 = un onglet pour les deux types de commentaires
    ## 1 = un onglet commentaires sur document et un onglet
commentaires sur actions
PARAPHEUR=IPARAPHEUR
    ## Choix du l'outil e-parapheur. (défaut IPARAPHEUR)
    ## IPARAPHEUR = utilisation du e-parapheur ADULLACT
    ## IXBUS = utilisation du e-parapheur IXBUS
USETMPMDATAS=1
    ## Détermine l'utilisation ou non des tables temporaires pour
l'exécution des requêtes SQL du tableau de bord du workflow. (défaut 1)
    ## Permet une Amelioration des temps réponse avec les tables
temporaire
    ## 0 = Requête qui n'utilise pas des tables temporaires
    ## 1 = Requête qui utilise des tables temporaires
    ## 2 = Requête qui utilise des tables temporaires en mémoire
avec l'utilisation du moteur de stockage TYPE = MEMORY (disponible à partir
de la 9.5.4 svn 15607)
GRAPH_OPTIONS_STYLE_ARROW=1
    ## Détermine le style des flèches du graphique workflow. (défaut 1)
    ## 1 = angle droit
    ## 0 = courbe
PARAPHEUR_CERT_EXT=p7b
    ## Liste les extensions (séparées par un ";" ou ",") recherchées dans
```

les pj pour l'ajout d'un certificat de signature détachée lors de l'envoi au parapheur LIBRICIEL. (défaut p7b)

BOARD_DEFAULT_PERIOD=18

Détermine la période par défaut en mois pour l'affichage du tableau de bord du workflow. (défaut 18)

[SCAN]

SCAN_TEMP=D:\GED\APPLI\Multigest\tempscan

SCAN_COMPOSANT=0

Force le composant de scan à utiliser

0 => EMC Captiva Cloud

1 => ActiveX Chestysoft

AIRE_CODE_BARRE=4

Représente le pourcentage d'occupation d'un code à barres sur un séparateur imprimé (A4) depuis Multigest (code à barres de classement et nominatif).

Cette valeur est ajustable pour tenir compte des différences lors de l'impression (marges, ...).

Cette valeur est utilisée par le programme <converter.exe>.

MULTILINE_SEPPDC=0

0 => Imprimer le chemin du pdc sur 1 niveau

1 => Imprimer le chemin du pdc sur 3 niveaux

[DOC_PERSO]

DOC_PATH=D:\GED\APPLI\Multigest\docs

Répertoire de stockage des documentations Multigest

[RESEAU]

DOMAINE=

Nom de domaine du serveur (utilisé pour la connexion LDAP).

Si NTLM actif, nom de domaine valide des comptes Windows utilisé pour l'authentification

DOMAINE_ADDR=

SERVER=

Adresse IP du serveur hébergeant Multigest

SERVER_PORT=80

Port du serveur donnant accès à Multigest

LDAP_FULL_DOMAIN=domain.local

Nom de domaine complet à utiliser pour l'authentification LDAP (à définir quand le NTLM est actif)

UPN_AUTH=DOMAIN|DOMAIN.LOCAL;DOMAIN2|DOMAIN2.LOCAL

Ensemble de clé nom de domaine court|nom de domaine complet (à définir quand le NTLM est actif et si connexion via champ UPN)

PORTAIL_DIFF_HOST http://NOM_DE_DOMAINE_PORTAIL_DIFFUSION

CITRIX_ADDR=prismoapp:GEDCG

(8.6.0) Nom du serveur citrix permettant la génération des liens Workflow pour ouverture via citrix

[SECURITE]

LOGS=1

Désactive la traçabilité des actions en GED

CNIL=0

Activation de la gestion CNIL des données

```
PHPMA=1
    ## Ne sert plus
PASS_PREFIX=
    ## Préfixe ajouté dans le mot de passe avant application du hash
PASS_SUFFIX=
    ## Suffixe ajouté dans le mot de passe avant application du hash
PASS_MIN_CAR=2
    ## Nombre minimum de caractères devant composer le mot de passe
PASS_MIN_CAR_MAJ=2
    ## Nombre minimum de caractères majuscules
PASS_MIN_CAR_MIN=1
    ## Nombre minimum de caractères minuscules
PASS_MIN_CAR_NUM=1
    ## Nombre minimum de caractères numériques
PASS_MIN_CAR_SPEC=0
    ## Nombre minimum de caractères spéciaux
NTLM_AUTH_MATCH=LOGIN
    ## Champs de matching pour l'authentification
        ## Valeurs = LOGIN
        ## LOGIN_WINDOWS
NTLM_AUTH_BROWSER=FIREFOX
    ## Liste des navigateurs séparé par une ";" pris en charge par de
l'authentification NTLM
    ## les valeurs actuellement acceptées sont :
        ## FIREFOX (FireFox) ou CHROME (Google Chrome)
        ## Valeur par défaut = FIREFOX
NTLM_AUTH_LDAP_SECURE=0
    ## Active l'authentification préalable par le module apache LDAP (si
configuré) pour la vérification et la récupération des identifiants à
utiliser pour l'authentification NTLM
        ## 0 = Désactivé
        ## 1 = Actif

[IMAGE]
COMPRESSION=80
    ## Définit le taux de compression des fichiers de type JPEG/TIF au
moment de les convertir au format PDF (80% par défaut)

[RECHERCHE]
OPT_RECH=0
NBRES=10

[POST-INDEX]
CONFIRM=0

[DOSSIER]
TILDE=0
PERMIDOSSIER=0
    ## Type de permissions sur dossier
        ## 0=seuls les utilisateurs cochés sont autorisés
        ## 1=si aucun utilisateur coché alors tout le monde voit le
```

dossier

[ANNOTATION]

VOIR_USER=0

[CLASSEMENT]

VALID_MSG=0

[AFFICHAGE]

VIGNETTES=

[RAD]

CHEMIN=

[SQL]

Activation des logs de requêtes SQL

NOAUTOLOGS=1

0 : trace les requêtes en erreur

1 : ne trace aucune erreur de requête

DEBUG=0

Activation du debug des requêtes SQL

LOGS=D:\GED\APPLI\Multigest\Logs_mysql

Répertoire de stockage des logs de Multigest

LOGALL=0

tracer dans les logs toutes les requêtes SQL

0 : aucune requête

1 : toutes les requêtes

RELEASE_CONNEXION=1

[FUNCTIONS]

A utiliser pour le débogage des développeurs

LOGS=D:\GED\APPLI\Multigest\Logs_mysql\func

Répertoire de stockage des logs de fonctions de Multigest

LOGALL=0

tracer dans les logs de fonctions tous les appels aux fonctions

LIST=isAuthorisedFile

Définit une liste des fonctions à tracer

LIST_CLASS=file_system

Définit une liste des classes à tracer (log alors toutes les méthodes de cette/ces classe(s))

[ALERTEMAIL]

OBSOLETE

FROM=admin@Multigest.fr

OBJET=

MESSAGE=

[MAILBLACKLIST]

0=

[PACKVISIO]

```
INSTALLDIR=%APPATH%
    ## Chemin utilisé pour définir le répertoire tmp de la visionneuse
    ## %APPATH% = chemin d'installation de la visionneuse
    ## %TEMP% = chemin du temporaire du compte Windows
    ## Valeurs prédéfinies

PACK_AUTO=1
    ## Proposition de télécharger les packs visio si pas installé sur le
poste
SUPPAUTO=1
    ## Suppression automatique des temporaires sur le poste client à la
connexion
DELONUNLOAD=1
    ## Suppression automatique des temporaires sur le poste client à la
fermeture de la GED ou au retour en page d'accueil
FILELIFETIME=86400
    ## Durée de vie maximum des fichiers sur le poste client
CONFIRM_ALERT=1
    ## Affiche un message d'alerte si la visionneuse n'a pas pu être
chargée
VERSION=2
    ## 2 : Affiche la barre "standard" de la visionneuse pdf
DOWNLOADMODE=1
    ## Force l'utilisation du mode AJAX + ADODB pour le téléchargement du
fichier dans la visionneuse PDF
    ## OBLIGATOIRE EN LOADBALANCING HTTP ET UTILISATION VISIONNEUSE
ACTIVE X
NOINSTALL_OFFICE_AUTO=1
    ## [Obsolète en 9.5.3] Désactive l'installation automatique de la
visionneuse office
ADOBE=
OFFICE_DISPLAY_SAVEMSG=1
    ## [Obsolète en 9.5.3] Active un message après la sauvegarde d'un
document office en ged
PDF_HTML5=0
    ## Ceci ne concerne que le navigateur Internet Explorer pour
l'édition des documents
    ## 0 (valeur par défaut) : ActiveX
    ## 1 : PDFTron
PDF_DEFAULT_READONLY=1
    ## 0 : Ouverture en mode édition par défaut des pdf
    ## 1 (valeur par défaut) : Ouverture des pdf en mode édition
désactivée par défaut pour tous les navigateurs (mode non pack collaboratif
cf. [PDF_BUILDIN_VIEWER])
    ## 2 : Ouverture en mode édition désactivée seulement dans le cas ou
PDFTron est le viewer utilisé (cf. PDF_HTML5). Si ActiveX, ouverture en mode
édition (concerne IE uniquement les autres navigateurs seront toujours en
mode édition désactivée)
    ## Seules les actions suivantes ne proposent pas de mode lecture
seule avec possibilité de passer en mode édition, mais ouvre directement le
document en édition
    ## Action workflow de modification de pdf
```



```

        ## Popup de conversion depuis interconnexion
        ## Popup édition de document (modification d'un pdf ajouté en
réponse en Workflow)
PDF_BUILDIN_VIEWER=1
        ## Si pas de pack collaboratif, type de viewer utilisé
        ## 0 : viewer par défaut du navigateur (adobe etc.)
        ## 1 (valeur par défaut) : viewer pdf intégré GED (PdfJs)
OFFICE_HTML5=0
        ## Ceci ne concerne que le navigateur Internet Explorer pour
l'édition des documents bureautiques
        ## 0 (valeur par défaut) : ActiveX
        ## 1 : OnlyOffice
OFFICE_OCX_HTML=1
        ## Ceci ne s'applique que lors de l'ouverture avec le composant
ActiveX de documents bureautiques si un document bureautique est déjà ouvert
et qu'il n'est pas en workflow.
        ## 0 : Affichage d'un message: "Un document bureautique est
déjà ouvert dans la visionneuse.
## Si vous continuez, le document sera automatiquement fermé.
        ## Si la réponse au message est "Non"
alors le document ne sera pas ouvert.
        ## 1 (valeur par défaut) : Affichage d'un message: "Un
document bureautique est déjà ouvert dans la visionneuse. Si vous continuez,
le document sera automatiquement fermé. Souhaitez-vous poursuivre?"
        ## Si la réponse au message est "Non"
alors le document sera ouvert dans un nouvel onglet en mode téléchargement.
        ## 2 : Pas d'affichage de message, le document sera soit
remplacer automatiquement soit ouvert dans un nouvel onglet en mode
téléchargement selon le contexte (validation workflow ou autre)

[WSS0]
COOKIE_SESSION=MDP-WSS0-SESSION
        ## Nom du cookie utiliser pour récupérer la valeur d'identifiant de
session wso (si transmise)
COOKIE_LOGIN=MDP-WSS0-USERID
        ## Nom du cookie utiliser pour récupérer la valeur du login wso (si
transmis)
COOKIE_GUID=MDP-WSS0-MDPWSS0GUID
        ## Nom du cookie utiliser pour récupérer l'identifiant unique guid
wso
COOKIE_MATCH=GUID
        ## Type de cookie wso utiliser pour authentification en bdd
REDIRECTION_URL=localhost:8080/ged
        ## Url de redirection si spécifié dans le paramétrage wso du client
REDIRECTION_PROTOCOLE=http
        ## protocole utilisé pour l'url de redirection

```

```

[INTERCO]
OPENMODE=UNIQUE

```

```
## Mode d'ouverture du navigateur depuis l'interco dans une fenêtre
unique
DEFAULTCONTEXT=
## Liste des armoires concernées par l'ouverture multidossier séparé
par un ";"
## Permet de créer des liens inter armoire dynamiques via
interconnexion pour consultation de dossier
## Le lien est basé sur les champs de recherche transmis par
l'interconnexion
## Ex: DEFAULTCONTEXT=MDPH;CIVILITE
## Interconnexion : champ de recherche
INDIVIDU=123456
## Crée un lien du type : MDPH.INDIVIDU=123456 AND
CIVILITE.INDIVIDU=MDPH.INDIVIDU
## Si le dossier n'existe pas dans CIVILITE le lien
ne sera pas créé
PORT=8082
## NUMERO PORT VIRTUAL HOST APACHE
LIENARMOIRE=0
## Permet de définir quels dossiers peuvent être créés via
interconnexion
## 0 : crée uniquement le dossier dans l'armoire d'entrée
(ex: MDPH ou PAPH ou RSA ou ...)
## 1 : crée le dossier dans l'armoire d'entrée (ex: MDPH ou
PAPH ou RSA ou ...) et utilise les liens inter armoire de l'armoire d'entrée
pour créer les dossiers automatiquement dans les armoires liées
## ATTENTION : les structures de toutes les armoires
doivent dans ce cas être identiques
USEIP=0
## Permet d'utiliser l'adresse IP au lieu du nom de serveur pour les
urls d'interconnexion
## 0 : nom du serveur (défaut)
## 1 : adresse IP du serveur
URLACCESS_MODE=SSOMATCH
## Configuration du mode d'accès aux URLs sécurisées (index_sso.php
et consultation_redirect.php?extern=1&...).
## 3 modes sont disponibles : FULL,SSO et SSOMATCH
## FULL(Mode non sécurisé)= Accès à la ressource sans aucune
authentification (ancien mode).
## L'ouverture à ce mode est une faille sécurité
permettant la connexion à Multigest sans aucune authentification (simple
transmission du login dans l'urls) et est à utiliser en connaissance de
cause.
## SSO (Mode protégé) = Authentification SSO tierce préalable
par un module apache (type ldap/kerberos) uniquement.
## SSOMATCH (Mode protégé avec matching) = Authentification
SSO tierce préalable par un module apache (type ldap/Kerberos) et
correspondance du login transmis dans l'url avec celui du compte Multigest
associé au compte SSO récupéré (REMOTE_USER).
## La vérification du compte Multigest associé au
compte SSO authentifié par le module apache est faite par défaut sur la
```

colonne login_window.

Il pourra être fait sur la colonne login en fonction du paramétrage URLACCESS_SSOMATCH.

Un fichier de contrôle des accès (White list) pourra également être mis en place pour permettre l'association d'un compte SSO à plusieurs comptes Multigest.

Ce mode sera le mode d'accès par défaut aux Urls non sécurisées.

URLACCESS_SSOMATCH=LOGIN_WINDOWS

Champs de matching pour l'authentification SSO

Valeurs = LOGIN ou LOGIN_WINDOWS

URLACCESS_FORCESSL=0

Permet de forcer l'usage du mode HTTPS pour l'accès à ces ressources.

URLACCESS_ACL=

Chemin du fichier de contrôle des accès (White list).

Chaque ligne du fichier permet d'associer un ou plusieurs logins window à un ou plusieurs utilisateur et/ou groupe Multigest

Format du fichier acl :

liste de logins windows séparé par ","=[valid-user:]liste d'utilisateur Multigest séparé par ",";[valid-group:]liste d'utilisateur Multigest séparé par ","

Par défaut ,si aucun des mots clés optionnels valid-user: ou valid-group: ne sont employés, la première liste concernera les utilisateurs et la seconde les groupes.

le caractère * peut être utilisé pour indiquer tous les utilisateurs ou tous les groupes.

exemple :

fdupont=*

fmartin=ERICADMIN,TEST;*

admin=valid-user:ERICADMIN

sdespier,cbouquier=valid-group:TEST

jgarnot,jgalion=valid-user:ERICADMIN,TEST;valid-group:TEST

[IMPORTDICO]

CHEMIN=D:\GED\APPLI\Multigest\imports

Répertoire contenant des fichiers CSV à importer dans la GED

Appelable en ligne de commande via bin\axbd_request.exe R

Champs de l'armoire : Les fichiers doivent être nommés comme suit : ARMOIRE_NOMCHAMP.csv

ARMOIRE = nom physique de l'armoire

NOMCHAMP = nom physique du champ dico concerné

Champs d'une fiche de métadonnées d'une armoire: Les fichiers doivent être nommés comme suit: ARMOIRE_NOMFICHE_NOMCHAMP.csv

ARMOIRE = nom physique de l'armoire

NOMFICHE = nom physique de la fiche de métadonnées

NOMCHAMP = nom physique du champ dico concerné

[WEBSERVICE]

A utiliser si serveur proxy.

```
REMOTE_ADDR=
    ## Adresse ip du serveur proxy
SERVER_ADDR=
    ## Adresse du service web http://server:port
LOGS=
    ## Chemin de stockage des logs des services web (cumuler avec TRACER
ci dessous)
DEBUG=
    ## 1 : Active automatiquement le mode DEBUG
TRACER=
    ## 1 : Activation de tracers de temps des services web. Génération de
2 fichiers dans le dossier LOGS (ci dessus)
        ## 9.3 >= svn 10373
        ## 9.4 >= svn 10382
        ## 9.5 >= svn 10392
    ## 2 : Activation du log des requêtes http des services web.
Génération d'un fichier dans le dossier LOGS (ci dessus)
        ## 9.5 >= svn 10468
    ## 4 : Activation du log des réponses http des services web.
Génération d'un fichier dans le dossier LOGS (ci dessus)
        ## 9.5 >= svn 10468
    ## Les combinaisons sont possibles pour cumuler les options.
    ## Exemples : 3,7 etc.
AUTH=
    ## Permet d'activer l'authentification HTTP pour l'utilisation des
services web ( svn >= 12774)
    ## 3 Methodes d'authentification sont disponibles :
        ## BASIC
        ## DIGEST
        ## BASIC_MD5 (similaire a BASIC sauf que le mot de passe est
transmis en MD5)
    ## NB : Le mode DIGEST ne peut fonctionner qu'avec les mots de passe
fourni en MD5 et n'est pas donc compatible avec les comptes utilisateurs de
type ldap
AUTHMODE=
    ## Définit les règles d'authentification à appliquer si le mode
d'authentification HTTP actif
        ## 0 : le compte HTTP doit être authentifié comme un compte
utilisateur de Multigest.
        ## 1 : le compte HTTP doit être authentifié comme un compte
utilisateur de Multigest et correspondre au compte transmis dans l'appel à a
méthode ou correspondre a un compte administrateur de l'armoire (si transmis)
ou administrateur global.
        ## 2 : le compte HTTP doit être authentifié comme un compte
utilisateur de Multigest et correspondre au compte transmis dans l'appel à a
méthode.
    ## NB : les méthodes n'ayant pas de compte transmis dans les
paramètres sont automatiquement par défaut à 0 ou 1 dans le cas ou AUTHMODE=
1 et le paramètre armoire est transmis.
OPTIONAL_MODE=
    ## Définit des modes optionnels pour certaines méthodes. Les modes
```

sont combinés en utilisant le caractère "|"

WKF_UDP_NO_ACTOR_ZEROWIDTH => Methode affectée :

WkfExecuteActionCommand => Pas de maj de l'acteur dans le mode UPDATEACTOR si l'acteur transmis est une chaine vide.

WKF_NOCHECK_UNIQ_DATAPROCESS => Methode affectée :

WkfExecuteProcessCommand=> Pas de vérification dans le mode START de l'existence d'un processus de donnée sur les champs de métadonnées uniques transmis .Création de doublons possibles.

[MOBILE]

PROXY=URL_EXTERNE

Si cette clé est renseignée alors les liens mails auront un lien public en complément du lien interne

Si cette clé est vide alors il n'y a plus d'envoi de lien interne et public mais seulement interne

Exemple d'utilisation : Lien externe dans mails de notification portefeuille

Exemple d'utilisation : Lien externe dans mails de notification Workflow

[WEBDAV]

>= 9.1.0

WD_ACTIF=

0 = Désactivé

1 = Actif

FOLDER=

Chemin du dossier dans lequel on va stocker les fichiers accessibles en WebDAV

Par exemple avec l'architecture suivante :

Multigest

tmpdav

webserveur

webdav

avec webdav le dossier dans lequel est server.php, il faut mettre

FOLDER=../../tmpdav

TIMEOUT=600

Temps max en ms pendant lequel un fichier peut être considéré comme étant ouvert

ARMOIRES=armoire1|armoire2

Nom physique des armoires ayant le webdav d'actif pour la consultation, une armoire peut être dans ARMOIRE et pas dans CRYPTAGE

CRYPTAGE=armoire1|armoire2

Nom physique des armoires ayant le cryptage des documents d'actif, une armoire ne peut être dans CRYPTAGE et pas dans ARMOIRE

[TASKS]

CB_MAXLOT=25

Pour une tâche de matching zone code barre le traitement des fichiers est découpé en lot de 25 fichiers. (Par défaut 1)

CB_HISTORY=1

Force l'historisation des fichiers de la tâche matching zone code

barre dans le dossier "LOGS\tasks\ARMOIRE\history\AAAA-MM-JJ-hh-mm-ss". (Par défaut 1)
CB_V12=
 ## Permet l'utilisation du converter compilé avec les librairies de Leadtools version 12 pour certaine tâche d'import code barre.
 ## Valeur : listes des identifiants des tâches d'import code barre séparée par un ;". (Par défaut vide)

Paramétrage automate.ini (19/03/2019)

[COMMUNICATION]

PORT=1500

 ## Port utilisé par l'automate sur le serveur GED

SERVEUR=localhost

 ## Adresse du serveur GED

[AUTOMATEDEPORTE]

Cet automate permet de déporter les traitements de lecture des codes à barres sur un serveur dédié (codes à barres bannettes et dossiers)

PORT=1501

 ## Port utilisé pour communiquer avec l'automate déporté

SERVEUR=192.168.1.165

 ## Adresse du serveur sur lequel est installé l'automate déporté

[TEMPO]

TACHES=60

 ## Délai en secondes d'exécution des tâches planifiées

MAILS=300

 ## Délai en secondes d'exécution de la récupération des mails sur les boîtes pop/imap

CONVBUR=5

 ## Délai en secondes d'exécution de la conversion bureautique

EXPORTS=30

 ## Délai en secondes d'exécution de la gestion des exports standard et portables

SYSTEM=180

 ## Délai en secondes d'exécution des traitements de mises à jour des données système

PARAPHEUR=600

 ## Délai en secondes de récupération des documents signés

OCR=300

 ## Délai en secondes d'exécution du traitement d'OCR sur les bannettes

SCRIPTS=180

 ## Délai en secondes d'exécution des scripts spécifiques

BATCH=180

 ## Délai en secondes d'exécution des batch (présents dans

INSTALL\batch)

BANNETTE=180

 ## Délai en secondes d'exécution

ALERTES=60

Délai en secondes d'exécution des alertes

OCR_EXEC=2014-01-30 11:02:31

Date et heure de dernier lancement de l'OCR

MAILS_EXEC=2014-01-30 11:02:31

Date et heure de dernier lancement de la récupération des mails

BANNETTE_EXEC=2014-01-30 11:04:33

Date et heure de dernier lancement du traitement sur les bannettes

CONVBUR_EXEC=2014-01-30 11:05:49

Date et heure de dernier lancement de la conversion bureautique

EXPORTS_EXEC=2014-01-30 11:06:04

Date et heure de dernier lancement de la gestion des exports

SYSTEM_EXEC=2014-01-30 11:05:33

Date et heure de dernier lancement des actions systèmes

DAY_EXEC=2014-01-29 17:40:01

Date et heure de dernier lancement de traitements journaliers

ALERT_EXEC=2014-01-30 10:00:03

Date et heure de dernier lancement des alertes mails

REFRESHVIEW_EXEC=2014-01-30 10:00:03

Date et heure de dernier lancement du rafraichissement des vues dynamiques du portail de diffusion

[ALERTE]

HEURE=10

MINUTE=00

Heure et Minute d'envoi des mails

[CONVBUR]

CONTROLE=0 : INACTIF / 1 : ACTIF

Contrôle de la présence du chemin des fichiers bureautiques transmis via le connecteur.

Pour certaines applications métiers (comme Iodas), il faut désactiver ce contrôle.

Pour certaines applications métiers (comme Solis), il faut activer ce contrôle.

[INTERCO]

LIENARMOIRE=0 ou 1

Lors de la création ou modification de dossier par l'interconnexion, Multigest utilise les liens entre armoire pour vérifier que des opérations similaires sont à réaliser dans des armoires liées

[DEBUG]

TRACER=4

Niveau de log (0,1,2,3,4,5)

LOGS=D:\Multigest\logs

Chemin des logs

La génération des logs sur le service automate peut être utile pour diagnostiquer son état et son fonctionnement.

Le paramétrage peut varier en fonction du type de recherche il se réalise dans le fichier [INSTALL_MULTIGEST]/bin/automate.ini.

Le paramètre à modifier est TRACER qui se trouve dans la section [DEBUG], les valeurs possibles et leur signification son décrites ci-après:

Automate - Récupère uniquement les tâches de l'automate
Axbd - Récupère les actions réalisées dans l'application
Request - Récupère les requêtes réalisées par l'exécutable
axbd_request.exe
Debug - Récupère les dysfonctionnement de l'automate
Fonctionnement automate - Décrit plus en profondeur l'activité de l'automate pour déceler d'autres problèmes (Exemple: Fuite de mémoire)

En général, nous préconisons de une valeur du paramètre TRACER à 0 sauf en cas d'erreurs de l'application. Il est préconisé uniquement de modifier cette valeur uniquement lorsque cela est demandé par l'équipe Support.

[BATCH]

HEUREDEBUT=17

MINUTEDEBUT=40

Heure et Minute d'exécution :

- Du script SQL ScriptDay.sql présent dans le répertoire Multigest/batch/SQL

- Du script Batch batchDay.txt présent dans le répertoire Multigest/batch

La date de dernière exécution est mise dans la rubrique [TEMPO]DAY_EXEC

Chacun de ces 2 fichiers ne doit avoir par ligne qu'une seule commande. Une requête SQL doit tenir sur une ligne et pas sur plusieurs.

Chaque ligne sera interprétée.

- de la reconstruction automatique des dictionnaires.

- de la purge du dossier TMPIMG.

- du calcul des statistiques.

- de la purge des sessions expirées.

[MULTIINSTANCE]

SLAVE=0

Défini le fonctionnement du service automate en mode slave (pas traitement périodique => tempo ,interco ,conversion, etc...)

Paramétrage ConversionSrv.ini

[AUTOMATE]

SERVEUR=IP ou DNS du serveur Multigest

PORT=Port de communication avec le serveur Multigest

[PARTAGE]

CHEMIN=Chemin d'un répertoire à définir

Répertoire des documents à convertir (ConversionSrv) ou à importer (Convbur). Les documents présents dans ce répertoire sont également référencés dans la table axbd_session.

ERRORS=Chemin d'un répertoire à définir

Répertoire dans lequel les documents qui ne sont pas convertis ou importés (erreurs de traitement) sont déplacés.

[ALERTE]

EXPEDITEUR=Adresse mail à définir

##Adresse email de l'expéditeur qui apparaîtra dans l'email.

DESTINATAIRE=Liste d'adresse(s) mail(s) à définir

Liste des adresses emails des destinataires (séparateur point virgule).

[CONVERSION]

ENGINE=Sélection du moteur de conversion

##Deux moteurs de conversions sont disponible : imprimante virtuelle (valeur PRINTER par défaut) ou Microsoft Office (OFFICE)

PRINTER=Nom de l'imprimante virtuelle

##Nom de l'imprimante virtuelle installée sur le poste de conversion (à partir de PDF-XChange 4 Standard) uniquement si ENGINE=PRINTER

DELETE=Suppression des documents convertis

##0 : fichiers conservés dans le répertoire temporaire / 1 : fichiers supprimés définitivement

EXTENSIONS=Liste des extensions de documents qui peuvent être convertis

Saisir les extensions séparées par un point virgule (exemple :

.doc;.xls;.docx;.xlsx;.rtf;)

PRIORITY=Gestion des priorités de conversion entre les conversions manuelles et automatiques

0 : Aucune priorité (fichier traités dans l'ordre de leur arrivée)

1 : Conversions manuelles traitées en priorité (valeur par défaut)

2 : Conversions automatiques traitées en priorité

TIMEOUT=Délai maximum autorisé pour les conversions automatiques

Timeout contrôlé lors de la conversion automatique (600 secondes par défaut)

TIMEOUT_MAN=Délai maximum autorisé pour les conversions manuelles

Timeout contrôlé lors de la conversion manuelle(30 secondes par défaut)

ATTEMPT=Nombre de tentatives de conversion (pour les conversions automatiques)

Nombre de tentatives de conversion (pour les conversions automatiques) en cas d'erreur de traitement (valeur par défaut : 2)

ATTEMPT_MAN=Nombre de tentatives de conversion (pour les conversions manuelles)

Nombre de tentatives de conversion (pour les conversions manuelles) en cas d'erreur de traitement (valeur par défaut : 2)

LATENCE=Temps de latence avant conversion (temps en secondes)

Temps de latence entre le moment où un document est transmis à la conversion et le moment où il est converti (conversions automatiques uniquement)

LATENCE_DIFFERE=Temps de latence avant conversion des conversions différées (temps en secondes)

Temps de latence entre le moment où un document est transmis à la conversion en différé et le moment où il est forcé en conversion

V 9.5.1.12334

0 = jamais

> 0 = secondes

TRIARMOIRE=Détermine l'ordre dans lequel les armoires seront traitées

Saisie d'un chaîne SQL qui sera insérée dans la requête de récupération d'un

job dans le ORDER BY
exemple 1 : i_armoire DESC
exemple 2 : FIELD(i_armoire,"MDPH","ASG") : MDPH puis ASG (attention, si une armoire n'est pas définie, elle sera prioritaire)
FILTREARMOIRE=Détermine les armoires à prendre en compte dans la recherche d'un job (toutes les armoires si vide)
Saisie d'un chaîne SQL qui sera insérée dans la requête de récupération d'un job dans la clause WHERE
exemple : MDPH,ASG qui donnera ...WHERE i_armoire IN (MDPH,ASG)...
[DEBUG]
TRACER=0
Activation de traces (0 : inactif / 1 : actif)

Paramétrage Convbur.ini (19/03/2019)

[TEMPORAIRE]
CHEMIN=Chemin d'un répertoire à définir
 ## Répertoire des documents à convertir (ConversionSrv) ou à importer (Convbur).
 ## Les documents présents dans ce répertoire sont également référencés dans la table axbd_session.
ERRORS=Chemin d'un répertoire à définir
 ## Répertoire dans lequel les documents qui ne sont pas convertis ou importés (erreurs de traitement) sont déplacés.
TMPPDF=Chemin d'un répertoire à définir
 ## Répertoire de documents à importer sans référence axbd_session
 ## (Connecteur Iodas V2) : les informations sont contenues dans des balises plus évoluées (GEDDDIT, GEDDDP).
BANNETTEREJET=Chemin d'un répertoire à définir
 ## Répertoire de rejet (qui peut être assimilé à une bannette Multigest).
 ## Dans ce répertoire sont rejetés des documents inexploitable (balises incomplètes, ...).
USELTDIFF=1
 ## Définir à 1 pour le renommage des fichiers du répertoire d'échange après la période de latence lors du mode différé automatique de la conversion bureautique.

[ALERTE]
ACTIVE=0
 ## Activer les alertes mails en cas d'erreurs de traitement
 ## 0 : inactif
 ## 1 : actif.

ALERTUSER=0
 ## Détermine les destinataires de l'email
 ## 0 : destinataires définis dans l'entrée DESTINATAIRE
 ## 1 : utilisateur qui a initié l'intégration du document
 ## 2 : destinataires définis dans l'entrée DESTINATAIRE et l'utilisateur qui a initié l'intégration du document.
EXPEDITEUR=Adresse mail à définir

```

    ## Adresse email de l'expéditeur qui apparaîtra dans l'email.
DESTINATAIRE=Liste d'adresse(s) mail(s) à définir
    ## Liste des adresses emails des destinataires (séparateur point-
virgule).

[MULTI]
RELANCE=0
    ## Option utilisée uniquement pour des documents contenant des
balises (découpage).
    ## Lorsqu'un document créé par découpe n'est pas correctement
importé, il peut être relancé en intégration de manière autonome.

[DEBUG]
TRACER=0
    ## Activation de traces
        ## 0 : inactif
        ## 1 : actif

```

Paramétrage du fichier my.ini

Il est nécessaire de modifier le My.ini se trouvant dans le répertoire d'installation de MySQL.

Vérifier la correcte configuration des paramètres énoncés ci-après. Remplacer les valeurs pour l'adapter à la configuration du serveur MySQL.

```

[client]
port=3306

[MySQL]
default-character-set=latin1

[mysqld]
port=3306
#bind-address=127.0.0.1
basedir="G:/DEVE/applis/mysql_5.7/"
datadir="G:/DEVE/applis/mysql_5.7/data/"
character-set-server=latin1
default-storage-engine=MYISAM
sql-mode=
"STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
max_connections=151
query_cache_size=0
####Pour forcer le latin1 sur les bases####
collation-server=latin1_swedish_ci
init-connect='SET NAMES latin1'
#####
wait_timeout=3600
#####
server-id=1

```

```

tmp_table_size=256M
thread_cache_size=8
myisam_max_sort_file_size=100G
myisam_sort_buffer_size=205M
key_buffer_size=349M
read_buffer_size=512K
read_rnd_buffer_size=1M
sort_buffer_size=16M
####Attention risque de montée en RAM####
table_definition_cache=1000
table_open_cache=1000
#####
interactive_timeout=3600
net_read_timeout=3600
net_write_timeout=3600
#####
#skip-innodb
innodb_flush_log_at_trx_commit=2
innodb_log_buffer_size=256M
innodb_buffer_pool_size=1G
innodb_log_file_size=100M
innodb_thread_concurrency=0
innodb_file_per_table
#####
innodb_read_io_threads = 64
innodb_write_io_threads = 64
#####
innodb_lock_wait_timeout=3600
#####
# innodb_autoextend_increment=64
# innodb_buffer_pool_instances=8
# innodb_concurrency_tickets=5000

```

Redémarrer MySQL